

GC9300 – Gateway

Applikationstrennung

Honeywell – Confidential

Preliminary – not final – no decision will be taken without satisfaction of any applicable consultation or negotiation requirements

Erstellt von: MHe
Erstellt am: 18.09.2013
Version: 2.0
© RMG Messtechnik by Honeywell

Inhaltsverzeichnis

1.	Daten SD – Karte.....	3
2.	Applikationswechsel.....	4

Historie

Datum	Version	Autor	Änderungen
06.09.2013	1.0	MHe	Erste Version erstellt
18.09.2013	2.0	MHe	Anpassung an neue Variante > Nur noch ein Executeable

1. Daten SD – Karte

Bin		Executeables
Config	fuer_Messwerk	MB – Register – Datei für Messwerk
	Konfigurationsdateien für Applikation	
Data	Chrom	Chromatogramme & Simulationsdateien
	ChromFlush	Chromatogramm nach Gerätestart
	CP4900	Zwischengespeichertes Chromatogramm
	Errorlog	Fehlerlog des Messwerks
DsfgArchives		DSfG – Archive
GcArchives		GC – Archive
GcLogs		GC – Logfiles
Help	00	Hilfdateien deutsch
	01	Hilfdateien englisch
HTDOCS		Webserver
Signatur		Signaturdaten
Tools		WinCE – Tools
WWW		Webserver
pwprotected		Passwortdatei für Webserver

2. Applikationswechsel

Es gibt ein Matricelement, dass den Applikationswechsel GC9300 – Controller > GC9300 – Gateway oder GC9300 – Gateway > GC9300 – Controller ermöglicht.



Abbildung 1: Matricelemente zur Applikationsumschaltung